

Version 2017 - 07

# ABBYY FineReader 14 インストールガイド

for スタンダードエディション

作成：株式会社エーディーディー

WEB：<http://finereader.add-soft.jp/>

## 目次

ABBYY FineReader 14 動作環境.....	1
スタンダード エディションインストール手順.....	2

## ABBYY FineReader 14 動作環境


- OS : Microsoft Windows 10、8.1、8、7、Windows Server 2016、2012 R2、2012、2008 R2
- CPU : 1 GHz 以上
- メモリ (必須) : 1204 MB 以上 (4096 MB 以上推奨/64 bit OS の場合 8192 MB 以上を推奨)  
マルチコアの場合、プロセッサコア毎に、512 MB の追加 RAM が必要。  
(例 : 4 コア CPU の場合、1024 MB + 512 MB × 4 コア = 3072 MB が必要。)
- HDD : 2.5 GB 以上の HDD 空き容量
- ビデオカード : 解像度 1280 x 768 以上に対応していること。 (VRAM 1GB 以上推奨)
- ディスプレイ : 解像度 1280 x 768 以上に対応していること。
- 周辺機器 : キーボードとマウス
- 対応スキャナ : TWAIN または WIA 対応スキャナ、複合機 (MFP)
- その他 : インターネット接続 (ライセンス認証およびアップデートに必要)  
Windows の言語サポート (インターフェイスの多言語化に必要)

## スタンダード エディションインストール手順


下記の手順では、ABBYY FineReader 14 スタンダードエディションのインストール手順をご案内いたします。

### 【操作手順】

1. ダウンロードしたインストーラー（exe ファイル）を実行して、[Install] をクリックします。
2. 「このデバイスに変更を加えることを許可しますか？」と表示された場合、[はい] を選択します。
3. セットアップ言語の選択で、任意の言語を選択して [OK] をクリックします。




4. 「使用許諾契約」をお読みいただき、[使用許諾契約の条項に同意します] にチェックを入れて、[次へ] をクリックします。
5. セットアップのタイプで「標準」を選択し [次へ] をクリックします。
6. 任意の項目にチェックを入れ、不要な項目のチェックを外して [インストール] をクリックします。




7. インストールが完了したので、「終了時に ABBYY FineReader 14 を実行する」 にチェックを入れて、[完了] をクリックします。

8. ライセンス認証を行うために、[新しいライセンスをアクティブ化する] をクリックします。



9. シリアル番号の入力画面にシリアル番号を入力して、[次へ] をクリックします。



10. ライセンス認証の方法では、「インターネット経由」を選択して【次へ】をクリックします。
11. その後、ユーザー情報の登録画面で、必要事項(\*)を入力して【次へ】をクリックします。

 個人的な利用(U)  業務(S), \*電子メール(E): [Redacted],  新しい ABBYY 製品、特別オファー、ヒントなどに関する情報の受け取りを希望します。(W), 電話(P): [Redacted], 郵便番号(O): [Redacted] 市町村(Y): [Redacted], 住所(O): [Redacted], \*会社(C): AdD, 業種(O): IT (dropdown) 従業員数(M): 11-25 (dropdown), [登録メリット](#), [ABBYY プライバシー ポリシー](#), and a 'スキップ(K)' button. At the bottom are buttons: '< 戻る(B)', '次へ(N) >', 'キャンセル', and 'ヘルプ'."/>

ABBYY FineReader 14 Corporate ライセンス認証ウィザード

ライセンス認証ウィザードは、プログラムのライセンス認証をお手伝いします。

プログラムの登録を行うために、このフォームに必要事項を記入して、[次へ]をクリックしてください。  
必須フィールドには「\*」の記号が付いています。

\*名(F): [Redacted]

\*姓(L): [Redacted]

\*国(O): Japan

\*使用目的:  個人的な利用(U)  業務(S)

\*電子メール(E): [Redacted]

新しい ABBYY 製品、特別オファー、ヒントなどに関する情報の受け取りを希望します。(W)

電話(P): [Redacted]

郵便番号(O): [Redacted] 市町村(Y): [Redacted]

住所(O): [Redacted]

\*会社(C): AdD

業種(O): IT 従業員数(M): 11-25

[登録メリット](#)

[ABBYY プライバシー ポリシー](#)

スキップ(K)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

12. 「インターネット経由のライセンス認証」と表示されていることを確認して【次へ】をクリックします。
13. 「ライセンス認証が正常に完了しました。」と表示されていることを確認し【完了】をクリックします。

以上で、ABBYY FineReader 14 のインストールとライセンス認証は完了です。